

No Wool Left Behind

1

Design par Johanna Lindahl / Mijo Crochet

Translation by Isabelle Tixier

Ce patron est destiné à un usage personnel uniquement.



Quand j'ai fait cette couverture, j'ai utilisé de petites quantités de Sheepjes Color Crafter qui ont été laissées lors de la réalisation d'autres projets. Le motif est simple et se compose de demi-brides travaillées en spirale. Vous crochetez jusqu'à ce que la couverture ait la taille que vous souhaitez ou jusqu'à ce que vous manquiez simplement de fil.

Matériel:

Crochet : 7 mm.

Marqueurs : 8 pcs.

Fils:

Scheepjes Colour Crafter 100% Premium Acrylique 100g.

Vous aurez besoin approximativement de 500 grams (5 pelotes) pour réaliser cette couverture qui fait 85 cm de diamètre.

Couleurs:

J'ai utilisé plusieurs couleurs différentes qui avaient été laissées par d'autres projets et je les ai laissées se mélanger successivement. Pour ce faire, crochetez avec trois brins en même temps, puis changez une couleur / brin à la fois. Commencez avec les couleurs dont vous avez une petite quantité, car les rangées les plus intérieures sont beaucoup plus courtes que celles extérieures.

Si vous voulez une couverture unicolore ou chinée, utilisez les mêmes couleurs tout au long du patron.

Astuces:

- Ce patron se travaille en spirale.
- Les mailles entre () sont répétées autant de fois qu'il est indiqué entre parenthèses.
- Les mailles entre | | montrent combien de mailles vous devez avoir une fois le rang fini.

Abréviations:

M. - maille

Ml – maille en l'air

Mc – maille coulée

Ms – maille serrée

Db – demi-bride

Picot – comment faire un picot dans ce patron est expliqué en dessous.

Cercle magique

Picot:

1ms, 2ml, mc à travers **le brin avant et le brin vertical de devant** de la ms que vous venez de faire.



Patron:

4

Ce patron est travaillé en spirale.

Rang 1:

1ml (ne comme pas comme une m.) et 8Db dans un cercle magique.

|8 Db|



Rang 2:

2Db dans la prochaine m., placer un marqueur dans la 1ère de ces deux Db pour marquer la 1ère m. du rang.
2Db dans les 7 prochaines M.

|16 Db|



Rang 3:

5

2Db dans la prochaine m., déplacer le marqueur sur la première de ces deux Db, 1Db dans la prochaine m.,
 (2Db dans la prochaine m., 1Db dans la prochaine m.) 7 fois.

|24 Db|



Rang 4:

2Db dans la prochaine m., déplacer le marqueur sur la première de ces deux Db, 1Db dans les 2 prochaines m.,
 (2Db dans la prochaine m., placer un marqueur dans la 1ère de ces deux Db, 1Db dans les 2 prochaines m.) 7 fois.

|32 Db|



Rangs suivants:

6

2Db dans la prochaine m., déplacer le marqueur sur la première de ces deux Db.

Vous allez maintenant crocheter le reste de cette couverture en augmentant avec une Db **devant** chaque marqueur comme suit:

(1Db dans chaque maille jusqu'au prochain marqueur, déplacer le marqueur jusqu'à la dernière Db faite, 1Db dans la même maille) répéter jusqu'à ce que la couverture ait la taille que vous souhaitez.

Tous les rangs augmentent de 8 Db/rang.

Lorsque la couverture a la taille que vous aimez, vous continuez avec la bordure.



Bordure:

7

Enlevez tous les marqueurs.

1ms dans les 4 prochaines m.

(picot dans la prochaine m., 1 ms dans la prochaine m.) jusqu'au premier picot fait sur la bordure.

Mc dans le 1er picot. Couper le fil et le rentrer.

