

All Colors Mandala

(オールカラーズ マンダラ)

デザイン： Johanna Lindahl / Mijo Crochet

翻訳： Hideka Ohashi

当パターンは個人使用目的のみに限らせていただきます。

商用利用をご希望の場合は、必ず Mijo Crochet にご連絡ください。



使用糸と用具 :

2

使用糸 :

Scheepjes Catona (シルケット加工コットン 100%、50 g/125 m) または

Scheepjes Cotton 8 (コットン 100%、50 g/170 m) の複数色を合計で 55 g 程度。

(注 : 中細と合太の中間程度の太さの綿糸)

このパターンは、残り糸の活用に最適です。少量のさまざまな色の糸を寄せ集めて、マンダラに有効活用できます。

かぎ針 : 3.0 mm (日本サイズの 5/0 号) 、 3.5 mm (日本サイズの 6/0 号)

マーカー (目数/段数リング)

とじ針、はさみ

出来上がり寸法と形状 :

All Colors Mandala は円形に編みます。

出来上がり寸法 : 直径約 30 cm (推奨糸と推奨サイズの針を使用した場合) 。

このパターンで使う編み方と略称 :

鎖	鎖編み (Chain)
引抜	引き抜き編み (Slip Stitch)
細	細編み (Single Crochet)
長	長編み (Double Crochet)
畝	畝編み (向こう側半目をすくう) (Back loop only)
Inv join	目立たないつなぎ方 (Invisible join) *

* 印の編み方については、ブログ (mijocrochet.se) の [Stitch Guide \(英語\)](#) をご覧ください。

日本語版の注意事項 :

略称+数字	鎖 2 は鎖編み 2 目、長 1 は長編み 1 目。
スキップ	編まずに飛ばす。
A の中に B	A (=前段の編み目) に B (=その段で編む目) を編む。 例「細 1 の中に長 2」は前段の細編み 1 目に長編み 2 目を編む。
A をすくって B	A (=前段の編み目) の下の空間にかぎ針を挿して、B (=その段で編む目) を編む。束にすくう。 例「鎖 2 をすくって長 5」は、鎖編み 2 目を丸ごとすくって長編みを 5 目編む。

ヒント :

- 鎖編み 2 目で始まる段では、立ち上がりを長編み 1 目としてカウントします。
- 鎖編み 4 目で始まる段では、立ち上がりを長編み 1 目 + 鎖編み 2 目としてカウントします。
- () でくくった箇所は、その直後に記載した回数分繰り返します。
- [] でくくった箇所は、その直後に記載した回数分繰り返します。
- || でくくった箇所は、その段の目数（編み終わった後）を示します。

編み方 :

作り目

かぎ針 3.0 mm (5/0 号) を使用します。

鎖 4、針から 4 つめの鎖（最初の鎖）に引き抜いて輪を作ります。



1 段目

鎖 2（立ち上がり。以降はすべて長編み 1 目としてカウント）、
作った鎖の輪をすくって長 11、
円の編み始め（立ち上がり）の目（=鎖 2 の下から 2 つめ）に
引き抜きます。

糸の色を変える場合は、糸を切れます。

|長編み × 12 |



2 段目

前段の任意の長編み（どこから編み始めてもかまいません）に
新しい色の糸を付けます。前段と同じ糸を使う場合は、そのまま
続けて編みます。

鎖 2、立ち上がりの根元の目に長 1、
(次の長 1 に長 2（長編み 2 目を編み入れる）) を 11 回繰り
返します。

円の編み始め（立ち上がり）の目（=鎖 2 の下から 2 つめ）に引き抜きます。
糸の色を変える場合は、糸を切れます。

|長編み × 24 |



3段目

前段の任意の長編みに新しい色の糸を付けます。前段と同じ糸を使う場合は、そのまま続けて編みます。

鎖 2、立ち上がりの根元の目に長 1、次の長 1 に長 1、
 (次の長 1 に長 2、次の長 1 に長 1) を 11 回繰り返します。
 円の編み始め（立ち上がり）の目（=鎖 2 の下から 2 つめ）に
 引き抜きます。

糸の色を変える場合は、糸を切れます。

|長編み × 36 |



5

4段目

前段の任意の長編みに新しい色の糸を付けます。前段と同じ糸を使う場合は、そのまま続けて編みます。

鎖 4（以降は長編み 1 + 鎖 2 としてカウント）、長 1 をスキップ、次の長 1 に長 1、
 (鎖 2、長 1 をスキップ、次の長 1 に長 1) を最後から 2 つめの長編みまで繰り返します。鎖 2、
 円の編み始め（立ち上がり）の目（=鎖 2 の下から 2 つめ）に引き抜きます。

糸を切れます。

|長編み × 18、鎖 2 × 18 |



5段目

6

注：この段は**4段目の後ろ側**に編んでいきますので、前段と同じ**3段目の目**を拾います。

前段でスキップした（長編みを編んでいない）、**3段目の長編み**のどれかに新しい色の糸を付けます。

鎖4、次の前段でスキップした**3段目の長編み**に長1、

（鎖2、次の前段でスキップした**3段目の長編み**に長1）を、**前段でスキップした3段目の長編み**の最後まで繰り返します。鎖2、

円の編み始め（立ち上がり）の目（=鎖2の下から2つめ）に引き抜きます。

糸の色を変える場合は、糸を切れます。

|長編み×18、鎖2×18|



6段目

7

4段目の任意の長編みと、後ろ側（5段目）の鎖2の下に同時に針を入れ、新しい色の糸を引き出します。前段と同じ糸を続けて編む場合は、鎖1（目数にはカウントしません）を編み、次の**4段目の長編み**と後ろ側の鎖2の下に同時に針を入れ、一緒に引き抜きます。

鎖2、次の**4段目の鎖2**をすくって、後ろ側の長1と一緒に長2（長編み2目を編み入れる）。

（次の**4段目の長1**と、後ろ側の鎖2をすくって一緒に長1、次の**4段目の鎖2**をすくって、後ろ側の長1と一緒に長2）を**4段目の鎖2**の最後まで繰り返します。

円の編み始め（立ち上がり）の目（=鎖2の下から2つめ）に引き抜きます。

糸の色を変える場合は、糸を切れます。

この段を編んだ後、マンダラの円が若干反るかもしれません、次の段を編み終わると平らになりますので、心配は不要です。

|長編み×54|



7段目

前段の任意の長編みに新しい色の糸を付けます。前段と同じ糸を使う場合は、そのまま続けて編みます。

鎖2、立ち上がりの根元の目に長1、次の長2のそれぞれに長1、
(次の長1に長2、次の長2のそれぞれに長1) を最後の長編
みまで繰り返します。

円の編み始め(立ち上がり)の目(=鎖2の下から2つめ)に
引き抜きます。

糸の色を変える場合は、糸を切ります。

|長編み×72|



8

8段目(4段目と同様)

前段の任意の長編みに新しい色の糸を付けます。前段と同じ糸を使う場合は、そのまま続けて編みます。

鎖4、長1をスキップ、次の長1に長1、

(鎖2、長1をスキップ、次の長1に長1) を最後から2つめの長編みまで繰り返します。鎖2、
円の編み始め(立ち上がり)の目(=鎖2の下から2つめ)に引き抜きます。

糸を切ります。

|長編み×36、鎖2×36|

9段目(5段目と同様)

注: この段は、8段目の後ろ側に編んでいきますので、前段と同じ7段目の目を拾います。

前段でスキップした(長編みを編んでいない)、7段目の長編みのどれかに新しい色の糸を付けます。

鎖4、次の前段でスキップした7段目の長編みに長1、

(鎖2、次の前段でスキップした7段目の長編みに長1) を、前段でスキップした7段目の長編み
の最後まで繰り返します。鎖2、

円の編み始め(立ち上がり)の目(=鎖2の下から2つめ)に引き抜きます。

糸の色を変える場合は、糸を切ります。

|長編み×36、鎖2×36|

9

10段目（6段目と同様）

ヒント：この段の要点：（通常の長編み1目、次の目に長編み2目を編み入れる）を繰り返します。

8段目の任意の長編みと、後ろ側（9段目）の鎖2の下に同時に針を入れ、新しい色の糸を引き出します。前段と同じ糸を続けて編む場合は、鎖1（目数にはカウントしません）を編み、次の**8段目の長編み**と後ろ側の鎖2の下に同時に針を入れ、一緒に引き抜きます。

鎖2、次の**8段目の鎖2**をすくって、後ろ側の長1と一緒に長2（長編み2目を編み入れる）。

（次の**8段目の長1**と、後ろ側の鎖2をすくって一緒に長1、次の**8段目の鎖2**をすくって、後ろ側の長1と一緒に長2）を**8段目の鎖2**の最後まで繰り返します。

円の編み始め（立ち上がり）の目（=鎖2の下から2つめ）に引き抜きます。

糸の色を変える場合は、糸を切れます。

この段を編んだ後、マンダラの円が若干反るかもしれません、次の段を編み終わると平らになりますので、心配は不要です。

|長編み×108|

11段目

前段の任意の長編みに新しい色の糸を付けます。前段と同じ糸を使う場合は、そのまま続けて編みます。

鎖2、

（次の長1に長1）を最後の長編みまで繰り返します。

円の編み始め（立ち上がり）の目（=鎖2の下から2つめ）に引き抜きます。



針を外し、ループにマーカーを付けます。糸の色を変える場合は、糸を切れます。

|長編み×108|

Ravelryストア：[Johanna Lindahl Designs](#) | Etsy ショップ：[MijoCrochetDesigns](#)

ブログ：[mijocrochet.se](#) | Facebook：[Mijo Crochet](#) | Instagram：[@mijocrochet](#)

12 段目

10

かぎ針 3.5 mm (6/0 号) を使います。

10 段目の任意の長編みに針を入れ、新しい色の糸を引き出します。

この段は、糸が常に裏側に渡っている状態で編みます。

(次の長 1 に引抜 1) を最後の長編みまで繰り返します。

Inv join で編み始めと編み終わりの鎖をつなぎます。

|引き抜き編み × 108 |



13 段目 (4 段目と同様)

かぎ針 3.0 mm (5/0 号) を使います。

11 段目の任意の長編みに新しい色の糸を付けます。前々段と同じ糸を続けて編む場合は、マーカーを外してループを針にかけます。

鎖 4、長 1 をスキップ、次の長 1 に長 1、

(鎖 2、長 1 をスキップ、次の長 1 に長 1) を最後から 2 つめの長編みまで繰り返します。鎖 2、円の編み始め (立ち上がり) の目 (=鎖 2 の下から 2 つめ) に引き抜きます。

糸を切れます。

|長編み × 54、鎖 2 × 54 |

14段目（5段目と同様）

注：この段は**13段目の後ろ側**に編んでいきますので、前段と同じ**11段目の目**を拾います。

前段でスキップした（長編みを編んでいない）、11段目の長編みのどちらかに新しい色の糸を付けます。

鎖4、次の**前段でスキップした11段目の長編み**に長1、

（鎖2、次の**前段でスキップした11段目の長編み**に長1）を、**前段でスキップした11段目の長編み**の最後まで繰り返します。鎖2、

円の編み始め（立ち上がり）の目（=鎖2の下から2つめ）に引き抜きます。

糸の色を変える場合は、糸を切れます。

|長編み×54、鎖2×54|

15段目

ヒント：この段の要点：（通常の長編みを5目編んだら、次の目に長編み2目を編み入れる）を繰り返します。

13段目の任意の長編みと、後ろ側（14段目）の鎖2の下に同時に針を入れ、新しい色の糸を引き出します。前段と同じ糸を続けて編む場合は、鎖1（目数にはカウントしません）を編み、次の13段目の長編みと後ろ側の鎖2の下に同時に針を入れ、一緒に引き抜きます。



鎖2、（次の**13段目の鎖2**をすくって、後ろ側の長1と一緒に長1、次の**13段目の長1**と、後ろ側の鎖2をすくって一緒に長1）を2回繰り返します。次の**13段目の鎖2**をすくって、後ろ側の長1と一緒に長2、

[次の**13段目の長1**と、後ろ側の鎖2をすくって一緒に長1、（次の**13段目の鎖2**をすくって、後ろ側の長1と一緒に長1、次の**13段目の長1**と、後ろ側の鎖2をすくって一緒に長1）を2回繰り返します。

次の**13段目の鎖2**をすくって、後ろ側の長1と一緒に長2]を**13段目の鎖2**の最後まで繰り返し、円の編み始め（立ち上がり）の目（=鎖2の下から2つめ）に引き抜きます。

糸の色を変える場合は、糸を切れます。

|長編み×126|

16段目

12

前段の任意の長編みに新しい色の糸を付けます。前段と同じ糸を使う場合は、そのまま続けて編みます。

鎖2、次の長5のそれぞれに長1、次の長1に長2、
 (次の長6のそれぞれに長1、次の長1に長2)を最後の長編
 みまで繰り返します。

円の編み始め(立ち上がり)の目(=鎖2の下から2つめ)に
 引き抜きます。



針を外し、ループにマーカーを付けます。糸の色を変える場合は、糸を切れます。

|長編み×144|

17段目(12段目と同様)

かぎ針3.5mm(6/0号)を使います。

15段目の任意の長編みに針を入れ、新しい色の糸を引き出します。
 この段は、糸が常に裏側に渡っている状態で編みます。

(次の長1に引抜1)を最後の長編みまで繰り返します。
 Inv joinで編み始めと編み終わりの鎖をつなぎます。

|引き抜き編み×126|

18段目(4段目と同様)

かぎ針3.0mm(5/0号)を使います。

16段目の任意の長編みに新しい色の糸を付けます。前々段と同じ糸を続けて編む場合は、マーカーを外してループを針にかけます。

鎖4、長1をスキップ、次の長1に長1、
 (鎖2、長1をスキップ、次の長1に長1)を最後から2つめの長編みまで繰り返します。鎖2、
 円の編み始め(立ち上がり)の目(=鎖2の下から2つめ)に引き抜きます。

糸を切れます。

|長編み×72、鎖2×72|

19 段目（5 段目と同様）

注：この段は **18 段目の後ろ側** に編んでいきますので、前段と同じ **16 段目の目** を拾います。

前段でスキップした（長編みを編んでいない）、16 段目の長編み のどれかに新しい色の糸を付けます。

鎖 4、次の**前段でスキップした 16 段目の長編み** に長 1、

（鎖 2、次の**前段でスキップした 16 段目の長編み** に長 1）を、**前段でスキップした 16 段目の長編み** の最後まで繰り返します。鎖 2、

円の編み始め（立ち上がり）の目（=鎖 2 の下から 2 つめ）に引き抜きます。

糸の色を変える場合は、糸を切れます。

|長編み × 72、鎖 2 × 72 |

20 段目

ヒント：この段の要点：（通常の長編みを 7 目編んだら、次の目に長編み 2 目を編み入れる）を繰り返します。

18 段目の任意の長編み と、後ろ側（19 段目）の鎖 2 の下に同時に針を入れ、新しい色の糸を引き出します。前段と同じ糸を続けて編む場合は、鎖 1（目数にはカウントしません）を編み、次の**18 段目の長編み** と後ろ側の鎖 2 の下に同時に針を入れ、一緒に引き抜きます。



鎖 2、（次の**18 段目の鎖 2** をすくって、後ろ側の長 1 と一緒に長 1、次の**18 段目の長 1** と、後ろ側の鎖 2 をすくって一緒に長 1）を 3 回繰り返し、次の**18 段目の鎖 2** をすくって、後ろ側の長 1 と一緒に長 2、

[次の**18 段目の長 1** と、後ろ側の鎖 2 をすくって一緒に長 1、（次の**18 段目の鎖 2** をすくって、後ろ側の長 1 と一緒に長 1、次の**18 段目の長 1** と後ろ側の鎖 2 をすくって一緒に長 1）を 3 回繰り返します。

次の**18段目の鎖2**をすくって、後ろ側の長1と一緒に長2]を**18段目の鎖2**の最後まで繰り返し、円の編み始め（立ち上がり）の目（=鎖2の下から2つめ）に引き抜きます。

糸の色を変える場合は、糸を切れます。

|長編み×162|

21段目

前段の任意の長編みに新しい色の糸を付けます。前段と同じ糸を使う場合は、そのまま続けて編みます。

鎖2、次の長7のそれぞれに長1、次の長1に長2、
(次の長8のそれぞれに長1、次の長1に長2)を最後の長編
みまで繰り返します。

円の編み始め（立ち上がり）の目（=鎖2の下から2つめ）に
引き抜きます。



糸の色を変える場合は、糸を切れます。

|長編み×180|

22段目（12段目と同様）

かぎ針3.5mm(5/0号)を使います。

20段目の任意の長編みに針を入れ、新しい色の糸を引き出します。

この段は、糸が常に裏側に渡っている状態で編みます。

(次の長1に引抜1)を最後の長編みまで繰り返します。

Inv joinで編み始めと編み終わりの鎖をつなぎます。

|引き抜き編み×162|

23 段目

かぎ針 3.0 mm (5/0 号) を使用します。

前々段の任意の長編みに新しい色の糸を付けます。前々段と同じ糸を使う場合は、そのまま続けて編みます。

鎖 2 (以降は細編み 1 + 鎖 1 としてカウント) 、長 2 をスキップ、次の長 1 に長 5 を編み入れます。



(鎖 1、長 2 をスキップ、次の長 1 に細 1、鎖 1、長 2 をスキップ、次の長 1 に長 5) を最後から 3 つめの長編みまで繰り返します。鎖 1、円の編み始め (立ち上がり) の目 (=鎖 2 の下から 2 つめ) に引き抜きます。


糸を切れます。

|長編み × 150、細編み × 30、鎖 1 × 60 |

24 段目

注：この段の引き抜き編みはすべて敵編み (blo) にします。

前段の任意の長 5 の最初の長編みに針を入れ、新しい色の糸を引き出します。



次の長 1 に引抜 1、鎖 2、長 1 をスキップ、次の長 2 のそれぞれに引抜 1、次の鎖 1 に引抜 1、細 1 をスキップ、次の鎖 1 に引抜 1、

(次の長 2 のそれぞれに引抜 1、鎖 2、長 1 をスキップ、次の長 2 のそれぞれに引抜 1、次の鎖 1 に引抜 1、細 1 をスキップ、次の鎖 1 に引抜 1) を最後の鎖 1 まで繰り返します。

Inv join で編み始めと編み終わりの鎖をつなぎます。

糸を切り、糸端の始末をします。

|引き抜き編み × 180、鎖 2 × 30 |